

NOTES DE VERSION DU LOGICIELHUB®

Version N° v8.3.0



Vue d'Ensemble

Cette version du logiciel The Hub® prend en charge les entrées facultatives, permettant l'utilisation uniquement du moule fermé ou du moule serré au lieu des signaux de séquence de la machine, une amélioration de l'expérience utilisateur pour la migration du modèle eDART et des corrections de bogues pour les notes du graphique récapitulatif et la sauvegarde des données The Hub.

Nouvelles Fonctionnalités

Entrées Optionnelles

Les entrées optionnelles permettent la configuration d'une machine sur le système CoPilot sans injection directe (IF), premier étage (FS/1st), deuxième étage (SS/2nd), ou des signaux de séquence de fonctionnement de la vis (SR) tant qu'un signal de moule fermé ou de moule serré (MC) est attribué. La pression d'injection (INJ) peut également être configurée lors de l'utilisation uniquement de MC, mais ne doit pas non plus être attribuée.

Si aucun signal de séquence ou INJ n'est attribué, certaines fonctionnalités et données ne seront pas disponibles :

- Le tri ne fonctionnera *qu'à la fin du calage du moule*
- La commande de la vanne ne fonctionne pas.
- Les sorties V→P ne peuvent pas être configurées et ne fonctionneront pas.
- Les processus avec des alarmes définies sur des variables non disponibles ne fonctionneront pas ; un nouveau processus doit être créé.
- MAX (assistance au processus) ne fonctionnera pas.

Améliorations

Flux de Travail d'Ajout de Modèle de Migration eDART

Le bouton Ajouter des modèles a été modifié de "+" « SÉLECTIONNER » pour améliorer l'expérience utilisateur.

NOTES DE VERSION DU LOGICIELHUB®

Version N° v8.3.0



Correctif de Bug

Sélection des Notes du Graphique Récapitulatif ne Sélectionne pas la Note Correspondante

Lorsqu'un utilisateur sélectionne un cycle contenant une note sur le graphique récapitulatif, la note correspondante sur le panneau Notes n'est pas sélectionnée.

Fichiers de Travail d'Importation Manquants

Lors de l'importation de fichiers de travail produits par la sauvegarde de données, certains fichiers de travail n'ont pas été importés.